



## Предварительная разрядка контейнеров по направлениям убытия с терминала ВМП для КТК прибывающих морским транспортом


Работа с предварительными разрядками по дальнейшему направлению убытия осуществляется на портале ИС ВМП расположенном по адресу <https://web.vmpp.ru:4554/>.

Откройте данную ссылку в интернет обозревателе (система поддерживает работу в обозревателе Chrome, Yandex, Firefox, Edge), нажмите ссылку «Вход в систему» в верхней части экрана, в открывшихся полях введите учетные данные и войдите в систему.

### 1. Предварительная разрядка по направлениям убытия контейнеров, прибывающих на терминал ВМП морским транспортом:

1.1. Разрядка по направлениям убытия контейнеров, прибывающих с морского направления, загружается с помощью файла Excel. Откройте меню «Экспедитор» → «Контейнерные грузы» → «Море» → «Предварительная разрядка по направлению убытия», в открывшемся окне «Предварительные разрядки КТК по направлениям убытия» нажмите ссылку «Образец» чтобы скачать образец файла для заполнения (Рис.1)

Рис.1



1.2. В файл Excel (Рис.2) внесите информацию по всем прибывающим на судне контейнерам, с указанием направления. Указать: № контейнера, ISO-код, Направление убытия, Код ЖД станции (для направления убытия на ЖД), плановую дату убытия (для направления «на авто», «на море»). Сохраните файл.

Рис. 2

№ контейнера	ISO-код	Направление убытия	Код ЖД станции	Плановая дата убытия	Образцы для копирования				
					<b>Направление:</b>	<b>ISO-код</b>	<b>Тип</b>	<b>Код</b>	<b>Станция</b>
					Auto	22G1	20DC	794305	Кольцово
					RailWay	45G1	40HC	851508	Новосиб-Вост
					Sea	22U1	20OT	191000	Силикатная
					CAS	42U1	40OT	850204	Клещиха
					EAS	42G1	40DC, (низкий)	892103	Базаиха
					CFS	22R1	20RF	230506	Купавна
						42R1	40RF	181102	Селятино
						22T1	20TC	033004	Шушары
						42T1	40TC	713007	ОКСЕМЕН-1
						42P3	40FR	989309	Гродеково (КНР)
						22P3	20FR	720000	Чукурсай
								230600	ЭЛЕКТРОУГЛИ
								060001	ХОВРИНО

Наименования направлений - шифр из справочника направлений для разрядки  
Плановая дата убытия - поле необязательное для заполнения  
Для направления RailWay - обязательно должен быть код станции  
Для направления Sea - обязательно наименование порта назначения



1.3. Вернитесь в окно «Предварительные разрядки КТК по направлениям убытия» нажмите кнопку «Новый» (Рис.1.), откроется вкладка «Детали». Выберите судно и номер рейса из ожидаемых к прибытию и нажмите кнопку «Сохранить» внизу, под таблицей «Список контейнеров». Система выдаст сообщение «Данные документа успешно сохранены». В поле «№ документа» должен появиться порядковый номер сохраненной разрядки (Рис.3).

Рис. 3.

Предварительные разрядки КТК по направлениям убытия

Обзор Детали

№ документа: 1 Дата документа: 27.02.2023

Судно: JL ZHE 1 Рейс: 111/222 Импорт файла Excel Выберите файл Файл не выбран

Плановое направление убытия КТК: Выберите направление... Плановая дата вывоза/отгрузки: 27.02.2023

1.4. Далее необходимо загрузить подготовленный ранее файл Excel. Нажмите кнопку «Выберите файл» (Рис.3) и выберите файл для загрузки. Дождитесь окончания загрузки файла. В таблице «Список контейнеров» появится список контейнеров, загруженных в систему. Сохраните разрядку нажав кнопку «Сохранить».

Рис. 4.

Конт. №	Контейнер	Направление выдачи	План. дата ввоза	Станция назначе...	Порт назначения
<input type="checkbox"/>	TGCU 0193110	ЖД	15.03.2023 0:00:00	ЭЛЕКТРОУГЛИ	
<input type="checkbox"/>	TKRU 3024905	ЖД	16.03.2023 0:00:00	ХОВРИНО	
<input type="checkbox"/>	TSRU 1406818	Авто	17.03.2023 0:00:00		
<input type="checkbox"/>	TSRU 1407202	Авто	17.03.2023 0:00:00		

1.5. В окне «Список контейнеров» (Рис. 4) будут отображены данные по контейнерам, которые пользователь указал в загрузочном файле Excel. Можно проверить загруженную информацию просмотрев список в деталях разрядки. Если обнаружите неправильно введенные данные, то можете их изменить – для этого выберите нужный контейнер отметив его позицию в левом столбце, измените направление дальнейшего убытия и сопутствующие для этого направления параметры, и нажмите «Сохранить». Допускается групповое изменение параметров с помощью выделения нескольких позиций.

**Примечание:**

*Предварительная разрядка по направлениям убытия контейнеров, прибывающих морским транспортом, осуществляется не менее чем за 4 часа до швартовки судна под выгрузку. После утверждения разрядки по направлениям сотрудниками склада прием ПИ невозможен.*